

# 上位机使用说明

## 1、安装软件（上位机软件有中文和英文两种操作界面）


步骤 1：上位机软件有中文和英文两种操作界面，选择相应的界面

步骤 2：点击按钮【Install USB Drive】安装串口驱动。

步骤 3：点击按钮【Main program】安装应用程序，一直点击【NEXT】键直到点击【FINISH】键完成安装。

## 2、联机

步骤 1：右键单击计算机-属性-设备管理器-观察计算机分配的串口



步骤 2：选择相应的串口后点联机




步骤 3：联机成功




### 3、上位机基本操作界面


(1) 控制输出常规函数信号，显示框可以实时显示当前输出波形；




(2) 调制功能，可以进行调幅、调频、调相、键频、键幅、键相、脉冲、猝发；



(3) 扩展功能，可以进行测量、计数、扫描和压控；



(4) 任意波功能，可以自由绘制波形



(5) 系统设置，可以设置内置波数、任意波数、清除存储、亮度、按键声音、中英文系统和 CH1/CH2 通道的同步异步。



(6) 编程功能



(7) 上位机版本

